

Paramétrage eMails OUTLOOK





Ce qu'il faut savoir

Viaduc

aide & suppo

Pour le serveur de réception, il y a 2 choix possibles :

•POP, il relève les messages de notre serveur et sont stockés sur le logiciel, il est important de penser à faire des sauvegardes

•IMAP, il laisse tout sur le serveur, effet miroir. Il s'agit de la configuration idéale quand on a une multiplication de supports (tablette, smartphone, ordinateur...)

Si vous ne savez pas quel serveur de réception choisir, voici une vidéo pouvant vous aider à faire votre choix :

https://www.youtube.com/watch?v=Sc0bBQa-INg&list=PLn8jnHwf0vaWS1N14rNOdtis-P0AYb7wYg

Que ce soit pour le serveur entrant (réception) ou bien pour le serveur sortant (envoi), il est important de toujours finir par «viaduc.fr». Exemple: pop.viaduc.fr imap.viaduc.fr smtp.viaduc.fr

Viaduc[®]



Pour paramétrer l'adresse mail que vous avez créée sur votre nom de domaine, ouvrez **Outlook**.

Cliquez ensuite sur fichier.



Cliquez ensuite sur Paramètres du compte.

	\bigotimes					
	Informations	Informations sur le compte				
	Ouvrir et exporter	IMAP/SMTP	•			
	Enregistrer sous	+ Ajouter un compte				
	Enregistrer les pièces jointes	Pa Mo	ramètres du compte difier les paramètres de ce compte, ou configurer d'autres connexions.			
	Imprimer	Paramètres du compte *	Obtenez l'application Outlook pour iPhone, iPad, Android ou Windows 10 Mob			
	Compte Office	Pa Gér Outils pro	ramètres de la boîte aux lettres ez la taille de votre boîte aux lettres en vidant les éléments supprimés et en cédant à un archivage.			
	votre avis					
	Support Options	Rè Les Gérer les règles et les alertes	règles et alertes règles et les alertes permettent d'organiser les courriers entrants et de recevoir des se à jour lors de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'éléments.			
		Gérer les compléments COM	ompléments COM lents et désactivés rer les compléments COM qui affectent votre expérience Outlook.			
Pa du	aramètres compte *	Paramètres du co Modifier les paramètres de <u>Obtenez l'application</u>	mpte ce compte, ou configurer d'autres connexions. <u>Outlook pour iPhone, iPad, Android ou Windows 10 Molbile.</u>			
	Param <u>è</u> tres du Permet d'ajoute de modifier les	compte r et de supprimer des compte paramètres de connexion exis	aux lettres			
	<u>Modifier le pro</u> Redémarrer Mie profil.	fil rosoft Outlook et choisir un a				
	Gérer les pr<u>o</u>fi Ajoutez et supp paramètres d'u	s imez des profils, ou modifiez profil existant.	les organiser les courriers entrants et de recevoir des dification ou de la suppression d'éléments.			
le	es alertes					





Cliquez sur Nouveau.

dresse de courrier	Fichiers de données	Flux RSS	Listes SharePoint	Calendriers Intern	et Calendriers publi	
Nouveau.	Réparer 督 Modif	fier 📀	Définir par défaut	🗙 Supprimer 🔹		
Nom 🗸			Туре			
9			IMAP/SMTP (er	IMAP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défai		
100 mg (2 - 700 m			IMAP/SMTP			
and of the local division of the			IMAP/SMTP			
and an entrance			IMAP/SMTP			
			IWAP/SWITP			
compto célections	é romat las normanus		à l'ample comont qui	unat :		
compte selection	le remet les nouveaux	messages (a remplacement su	vant .		
	and the second se	Boite de	reception			

Une fenêtre Outlook apparait.

Appuyez sur la flèche à droite d'**Options avancées (1)** pour obtenir l'onglet **Configurer mon compte manuellement (2)**.

Cochez ensuite la case «Configurer mon compte manuellement».

Cliquez sur connexion (3).







Une nouvelle fenêtre Outlook apparait.

Comme précédemment expliqué, libre à vous de choisir votre configuration. Vous avez le choix entre le serveur de réception **POP** et le serveur de réception **IMAP**.

Dans cet exemple, nous avons choisi IMAP.





GUIDE D'UTILISATION OUTLOOK

Si vous avez choisi IMAP, voici la fenêtre qui s'ouvre.

Ce qu'il est important de changer :

viaduc[®] aide & support

- Pour le courrier entrant, le Port doit être 143 Et la Méthode de chiffrement : Aucun
- Pour le courrier sortant, le Port doit être **587** Et la Méthode de chiffrement : **Aucun**

Dans le cas où vous avez choisi POP,

Ce qu'il est important de changer :

- Pour le courrier entrant, le serveur est **pop.viaduc.fr** et le Port doit être **110** Et la Méthode de chiffrement : **Aucun**
- Pour le courrier sortant, le serveur est smtp.viaduc.fr et le Port doit être 587 Et la Méthode de chiffrement : Aucun

Cliquez ensuite sur Suivant.

Avant	Après		
Paramètres de compte IMAP test@viaduc.fr (Ce n'est pas vous ?)	Paramètres de compte IMAP test@viaduc.fr (Ce n'est pas vous ?)		
Courrier entrant Serveur imap.viaduc.fr Port 993 Méthode de chiffrement SSL/TLS Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion	Courrier entrant Serveur imap.viaduc.fr Port 143 Méthode de chiffrement Aucun Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion		
Courrier sortant Serveur smtp.viaduc.fr Port 587 Méthode de chiffrement STARTTLS Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion	Courrier sortant Serveur smtp.viaduc.fr Port 587 Méthode de chiffrement Aucun Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion		
Précédent Suivant	Précédent Suivant		



х



Rentrez ensuite le mot de passe de l'adresse mail paramétrée. Cliquez sur **Connexion**



